

Wi-Fi Teknik Özellikleri ve İpuçları

Hunter Hydrowise yazılımlı kontrol üniteniz için aşağıda verilen Wi-Fi gereksinimleri ve sınırlamaları geçerlidir.

Hunter HC kontrol ünitesi için 802.11B/G'yi kullanın

Hunter Pro-HC, HPC-FP ve Pro-C Hydrowise için 802.11 B/G/N'yi kullanın

Yönlendirici (router), 2,4 GHz'lik bir sinyal yayınlamalıdır. Çift bant Yönlendiriciniz (router), (ör. 2,4 GHz ve 5 GHz) varsa 2,4 GHz sinyalini devre dışı bırakmayın.

HC kontrol ünitesi ve bazı yeni Yönlendiriciler (router), için kanalı 1 ile 11 arasında ayarlamamız gerekebilir.

Güvenlik Türü'nü WPA veya WPA2 olarak ayarlayın.

Ağ, sertifika veya diğer türlü kuruluş kimlik doğrulaması gerektirecek şekilde yapılandırılmış kuruluş erişim noktaları içermemelidir.

Hydrowise yazılımlı kontrol üniteleri, misafir ağlara veya oturum açmak için bir portal sayfası kullanan ağlara bağlanamaz.

Müteahhit bilgileri: _____ Adı

_____ Telefon

_____ E-posta

Web sitesi www.hunterindustries.com | **Müşteri Destek Birimi** 800-383-4747 | **Teknik Servis** 760-591-7383

Hunter "Hydrawise yazılımlı" kontrol ünitesi satın aldığınız için teşekkürler.

Sulama kontrol üniteniz bir Wi-Fi sinyali ile bağlantı kurma özelliğine sahiptir; böylece, kontrol ünitesine akıllı cihaz veya bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Hydrowise kontrol ünitesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.hydrawise.com web sitemizi ziyaret edin.

Kurulumu yapan müteahhit şunları tamamlamıştır:

- A** Hesap oluşturduunuz ve kontrol ünitenizi kurdunuz. Sisteminiz yönetiliyor (e-posta Hydrowise'dan gönderilmiştir).
- B** Hesap oluşturduunuz ve kontrol ünitenizi kurdunuz. Sisteminiz yönetilmiyor (e-posta Hydrowise'dan gönderilmiştir).
- C** Kontrol ünitenizin internet bağlantısı kurması sağlandı. Sisteminiz yönetiliyor.
- D** Kontrol ünitenizin internet bağlantısı kurması sağlandı. Sisteminiz yönetilmiyor.
- E** Kontrol ünitesine bir program yüklendi ve bir Wi-Fi sinyali ile bağlantı kurmadı.
- F** Diğer (Lütfen belirtin) _____

A veya B Kontrol ünitenize şu şekilde bağlanabilirsiniz

1. Hydrowise e-postasını açın ve "Let's get started" (başlayın) bağlantısını tıklayın.
2. Kurulum talimatlarını uygulayın ve bir parola seçin.
3. Kurulum tamamlanır.

C veya F Kontrol ünitenize şu şekilde bağlanabilirsiniz

1. Referans kartında belirtilen müteahhite ulaşın veya support@hydrawise.com adresine bir e-posta gönderin.
2. Kurulum, müteahhit veya destek ekibimiz tarafından tamamlanır.

D veya E Kontrol ünitenize şu şekilde bağlanabilirsiniz

1. www.hydrawise.com adresine giderek "Try Now" (şimdi dene) düğmesine tıklayın.
2. Adınızı ve e-posta adresinizi girerek bir hesap için kaydolun.
3. Size bir e-posta göndereceğiz. E-postadaki bilgileri kullanarak hesap ayarlarınızı yapın.
4. Sisteminizin ayarlarını yapmak için bu karttaki Sulama Programı bilgileri listesini kullanın.
5. Kontrol ünitenizin Wi-Fi sinyali ile bağlantı kurmasını sağlamak için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'ndaki talimatları uygulayın veya hydrawise.com/quickstart adresine gidin.
6. Kurulum tamamlanır.

PRO-C Hydrowise SULAMA PROGRAMI

► PROGRAMLAR

► BAŞLANGIÇ ZAMANI

► HAFTANIN GÜNLERİ

İSTASYON	BÖLGE ADI VE KONUM	DAKİKA CİNSİNDEN ÇALIŞMA SÜRESİ
1		:
2		:
3		:
4		:
5		:
6		:
7		:
8		:
9		:
10		:
11		:
12		:
13		:
14		:
15		:
16		:
17		:
18		:
19		:
20		:
21		:
22		:
23		:
24		:

KONTROL ÜNİTESİ ÜZERİNDEN PROGRAMLAMA YAPMAYA İLİŞKİN İPUÇLARI:

1. Kontrol ünitesi ekranındaki kurulum talimatlarını uygulayın.
2. Sulama sıklığı "Her bir Geçerli Program Başlangıç Zamanı" şeklinde olmalıdır. Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
3. Sihirbaz işlemlerini tamamladıktan sonra bölge saatlerini ayrı ayrı değiştirebilirsiniz.

